地方公会計標準ソフトウェア

アンインストール手順書

令和3年7月

地方公共団体情報システム機構

D06-01-10

目次

1.	はし	うめに	1
(1)	本手順書について	1
(2)	注意事項	4
2.	アン	インストール手順	5
(1)	地方公会計標準ソフトウェアオンラインバッチのプロセス停止	5
(2)	Web/AP サーバのプロセス停止	7
(3)	DB サーバのプロセス停止	15
(4)	サービスの停止	19
(5)	ミドルウェアのアンインストール	23
(6)	地方公会計標準ソフトウェアのアンインストール	29
3.	付錄	₹	
Ħ	也方々	会計向け前提ミドルウェアセット	30
1	インフ	ストール手順書の推奨値	31

1. はじめに

(1) 本手順書について

本手順書は「地方公会計標準ソフトウェア」および「地方公会計向け前提ミドルウェア」の アンインストール手順について説明しています。「地方公会計標準ソフトウェア関連サービス」 の利用を終了する場合も、本手順により、アンインストールを実施してください。「システム 構成パターン」による手順の違いはありません。

アンインストールの流れを次の図に示します。



図1. アンインストールの流れ

[図1. アンインストールの流れ] について

ステップ1 事前準備

- (1) 地方公会計標準ソフトウェア関連サービス利用終了のケース
 - ① 帳票等の出力

「地方公会計標準ソフトウェア」のアンインストール実施後は、登録されたデータの 参照や取り出し、帳票等を作成することはできません。財務書類、仕訳帳、総勘定元帳、 固定資産台帳等の必要な帳票は、事前に保管をお願いいたします。

「財務書類」「仕訳帳」「総勘定元帳」「固定資産台帳」を出力する手順は、地方公会計 標準ソフトウェアの操作手順書(統合版)または各機能の操作手順書の該当する箇所を ご参照ください。

② データ出力ツールの実行

他システムヘデータを移行される場合、または、登録されているデータを保存される 場合は、データ出力ツールをご利用いただき、CSV データとして保存してください。 データ出力ツールは、地方公会計標準ソフトウェアが保持している財務データを CSV ファイルに出力します。データ出力ツール及び操作手順書、インタフェース仕様書に ついては、地方公会計標準ソフトウェア配布用 Web サイトからダウンロードをお願い いたします。

(2) 機器変更や動作不良等により一時的にアンインストールが必要な場合

① バックアップデータの取得

地方公会計標準ソフトウェアが保持している各種データをバックアップします。バック アップ手順については、地方公共団体情報システム機構のWebサイト「地方公会計標準 システムサポート事業-地方公会計標準ソフトウェアに関するマニュアル」のシステム 運用マニュアル案の「4.3 バックアップ (1)DB バックアップ」をご参照ください。 また、バックアップ データは、別媒体へコピーするなどして保存してください。

ステップ2 インストール時の設定値の確認

地方公会計標準ソフトウェアをインストールした際の設定値について、確認をお願いいた します。設定値は、インストール手順書「1.1 地方公会計標準ソフトウェアの前提環境」 の「事前に決めておく必要のある本手順書で使用する項目」です。各項目とも推奨値から 変更していない場合は、本手順書のとおり、アンインストールができます。推奨値を変更 されている場合は、ドライブ名、フォルダ名を、適宜設定した値に読み替えてください。

ステップ3 アンインストール

「地方公会計標準ソフトウェア」及び「地方公会計向け前提ミドルウェア」のアンインス トールを行います。必ず OS の Administrator 権限を持つユーザで実施してください。 操作は、「地方公会計標準ソフトウェア」が稼働しているスタンドアロン PC またはサーバ 上で実施してください。アンインストールを行う際は、「地方公会計標準ソフトウェア」 を終了させ、起動画面も閉じた状態にしてください。 具体的な手順は、本手順書の「2. アンインストール手順」をご参照ください。また、 アンインストール手順に関するお問合せは「地方公会計標準ソフトウェアへルプデスク」 までご連絡ください。

ステップ4 アンインストール完了

「地方公会計標準ソフトウェア」及び「地方公会計向け前提ミドルウェア」のアンインス トール完了となります。これによりご利用機器から上記ソフトウェアが削除されます。

ステップ5 事後作業

(1) 地方公会計標準ソフトウェア関連サービス利用終了のケース
 地方公共団体情報システム機構よりご案内する利用終了手続きを行ってください。

(2) 機器変更や動作不良等により一時的にアンインストールが必要な場合

引き続き「地方公会計標準ソフトウェア」をご利用いただくには、「地方公会計標準 ソフトウェア」のインストールを実施してください。インストール実施後、アンイン ストール前の状態にする場合は、ステップ1で取得したバックアップデータを復元 してください。 本手順書についてのお問合せは、「システム導入・操作に関する問合せ用 お問合せシート」 にご記入のうえ、以下の「地方公会計標準ソフトウェアヘルプデスク」まで、メールでお問合 せください。

〈 ヘルプデスクのお問合せ先 〉

- E-mail : sykoukaikei@ml.itg.hitachi.co.jp
- 受付時間 : 24 時間
- 対応時間: 9時~17時
- ※ 土・日・祝日・特別休業日(配布用 Web サイトにて随時お知らせ致します。)を除きます。
- ※ お問合せいただいた日から5営業日程度で回答いたします。
- ※ E-mail での受付のみとさせていただいております
- ※「地方公会計標準ソフトウェア関連サービス」の終了後は、ヘルプデスクのご利用はできません。

(2) 注意事項

アンインストール実施後は、登録されたデータは削除されます。出力された帳票やデータ は事前に退避していただきますようお願いいたします。

「地方公会計標準ソフトウェア関連サービス」は、令和4年3月31日をもって終了と なります。全ての団体においてアンインストールを実施していただく必要がありますので、 ご利用期間内に実施できるよう準備をしてください。

複数の異なる機器に「地方公会計標準ソフトウェア」をインストールして利用されている 場合には、すべての機器に対してアンインストールを実施してください。

2. アンインストール手順

<u>(注)地方公会計標準ソフトウェア(サーバの場合は、クライアントの地方公会計標準ソフト</u> ウェア)を終了させてから、以下の手順を開始してください。

(1) 地方公会計標準ソフトウェアオンラインバッチのプロセス停止

(注)期末一括仕訳の場合は、項番 1)、2)のみを実施してください。

- 「C:¥kokaikei¥batch¥ExeParts」フォルダ下の「②StopExeParts.bat」ファイルを ダブルクリックします。
- 自動的に処理が開始されます。以下のように「実行パーツを終了しています。」の メッセージが出力されることを確認してください。以下の画面は、自動的に閉じます。



(注)日々仕訳の場合のみ、項番 3)~7)を実施してください。

- 3) 「C:¥kokaikei¥batch_hbswk¥unyo_bin」フォルダ下の「②StopExeParts.bat」ファイル をダブルクリックします。
- 4) 自動的に処理が開始されます。以下のように「実行パーツ(日々仕訳用)を終了しています。」のメッセージが出力されることを確認してください。以下の画面は、自動的に閉じます。



5) 「C:¥kokaikei¥batch_hbswk¥unyo_bin」フォルダ下の「^① StopHbswkWatch.bat」 ファイルをダブルクリックします。 6) 自動的に処理が開始されます。以下のように「日々仕訳連携ファイル監視プログラムを 終了します。①StartHbswkWatch.bat のコマンドプロンプトに終了メッセージが表示 される事を確認してください。続行するには何かキーを押してください...」の メッセージが表示されたら、キーボードの何れかのキーを押してください。



7) 別ウィンドウの日々仕訳連携ファイル監視プログラムに、以下のように「日々仕訳 連携ファイル監視プログラムが停止しました。」のメッセージが表示されることを 確認してください。メッセージが表示されるまでに、5分程度時間がかかる場合が あります。

日々仕訳連携ファイル監視プログラムのウィンドウをアクティブにして、キーボード の何れかのキーを押してください。



- (2) Web/AP サーバのプロセス停止
 - 1) [スタート] ボタンをクリックします。



<u>の画面です。</u>

2) サーバの場合は、 [下矢印] ボタンをクリックします。



(注)上記の画面は、サーバの場合の画面です。

3) [Cosminexus] - [運用管理ポータル] をクリックします。



4) 「運用管理ポータルログイン」画面が起動します。

(今) 🕘 🍯 http://localhost:28080/mngsvr/index.jsp り て 🖒 🧟 Cosminexus Manageme × 🏠 🏠
Cosminexus Management Server [運用管理ボータル] [ログアウト] [バージョン情報]
Cosminexus Management Serverヘログイン
Cosminexus
管理ユーザID: パスワード:
ロガイン リセット
All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, 2013, Hitachi, Ltd.

- 5) 「運用管理ポータル」画面で、以下の操作を行います。
 - [管理ユーザ ID]欄のテキストボックスに、別冊資料「地方公会計標準ソフト ウェアインストール手順書」の「1.1 地方公会計標準ソフトウェアの前提環境」 の事前に決めておく項目で決めた管理ユーザ ID とパスワードを入力します。

〈 推奨値を変更していない場合 〉

管理ユーザ ID [kokaikei_CMSadmin] パスワード [Kok@ike1]

② [ログイン] ボタンをクリックします。



6) 「運用管理ポータル」画面で、 [論理サーバの起動/停止] をクリックします。

く 🕘 🧶 http://localhost:28080/mng: ター 🖒 🏉 Cosminexus M	anageme ×								
Cosminexus Management Server 運用管理ボータル] [ログアウト] [バージョン情報]									
 運用管理 Cosminexus Management Serverの設定 Cosminexus Management Serverの設定を行います。 運用管理ドメインの構成定義 運用管理ドメインの構成を定義します。 論理サーバの環境設定 論理サーバの起動バラメタの設定や環境設定を行います。 論理サーバの起動/停止 論理サーバの起動/停止を行います。 	 (四大・タル) 論理サーバのアブリケーション管理 (スとモアブリケーションの論理サーバへの操作を行います。) 論理サーバの運用監視 論理サーバの稼働状況の監視や性能メトリックの取得を行います。 統合ユーザ管理 ・リボジトリに対してユーザ属性の変更やユーザの追加及び削除を行います。 ・現境設定 ・現境設定を行います。 ・現意設定 ・リンース監視 統合ユーザ管理のリソースの監視を行います。 								
	All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, 2013, Hitachi, Ltd.								

 7) 「論理サーバ起動/停止」画面で、[サーバビュー]の[運用管理ドメインの構成 定義]-[DefaultDomain]をクリックします。



 (論理サーバの稼働状況)画面で、[一括停止]をクリックします。期末一括仕訳の 場合と日々仕訳の場合で画面が異なります。

<	期末-	-括仕訳の場合	>

(C) S http://locahost:28080/mrgsvr/index.jsp		۵-۵	🖥 Cosminexus Manageme 🗴 💰	地方公会計標準ソフトウェア	×
	Cosmir	nexus Man	agement Server	[運用管理ポータル]	[ログアウト] [バージョン情報]
	#DefaultDor	main			
ホストビュー サーバビュー			更新時間間隔: 3秒	✔ 適用 更新時刻: 15/09/17	23:39 JST [最新の情報に更新]
[ツリーの初期化]		一括起動/停止	起動網	序の設定	ログの表示
日間論理サーバの起動/停止		稼働状況	一括起動	一括停止	一括再起動
199 DefaultDomain	論理+	+べの	移働状況		
			125 190 1/ 1/6		
	稼働状況	こ 起動順)	多 論理サーバ名	ホスト名	自動再起動
	稼働中	0	₽RF	WIN-P4PRTJ82L8L	有効
	稼働中	80	sekoukaikei	WIN-P4PRTJ82L8L	有効
	稼働中	90	Skoukaikeiweb	WIN-P4PRTJ82L8L	有効
				All Rights Reserved. Cop	yright/(C)/2012; 2013; (Hitachi, Etd)

〈 日々仕訳の場合 〉

					_ 🗆 X		
http://localhost:28080/mngsvr/i	index.jsp	D - ¢	<i>C</i> osminexus Manage	eme ×	☆ ☆		
Cosminexus Management Server [運用管理ボータル] [ログアウト] [バージョン情報]							
- 遭DefaultDomain							
ホストビュー サーバビュー	更新時間	間隔:3秒	✔ 連用 更新時刻	: 15/12/17 13:58 JST [/	新の情報に更新]		
[ツリーの初期化]		括起動/停止	起動順序の	設定ログの調	表示		
日日論理サーバの起動/停止	稼	動状況	一括起動	一括停止 一括	雨起動		
⊐eeDefaultDomain	合理+	+	の稼働状	· ; 			
<u> </u>							
E	家働状況	起動順序	論理サーバ名	ホスト名	自動再起動		
Ā	家働中	0	PRF	WIN-3FQROUCQ60P	有効		
¥	家働中	80	sekokaikei	WIN-3FQROUCQ60P	有効		
Ŧ	家働中	80	sekokaikei_soap	WIN-3FQROUCQ60P	有効		
Ā	家働中	90	Skokaikeiweb	WIN-3FQROUCQ60P	有効		
¥	家働中	90	Skokaikeiweb_soap	WIN-3FQROUCQ60P	有効		
-							
			All Rights R	eserved Convright (C) 201	2 2013 Hitachi J ta		
			All Rights R	eserved, copyright (0) 201.	2, 2010, Finderii, Etu.		

9) 「一括停止」画面で、[実行]ボタンをクリックします。

		×
Shttp://localhost:28080/mngsvr/index.jsp	D - C 🧭 Cosminerus Manageme × 🧭地方公会計構築ソフトウェア	
	Cosminexus Management Server [運用管理ボータル] [ログアウト] [バージョン情]	版]
	DefaultDomain	
「シリーの初期化]	- 「現起動ノ停止 - 起動構作の設定 - ログの表示	
日 ■ 論理サーバの起動/停止 王 身DefaultDomain	移動状況 一括総動 一括帶止 一括測起動	
	第一 第一	
	All Rights Reserved. Copyright (C) 2012; 2013; Hitsichi, I	CHI

10) 「一括停止」画面で、「KEOS20004-I DefaultDomain(Domain)の一括停止要求を受け 付けました。」メッセージを確認して[ログの表示]をクリックします。

() () thtp://localhost:28080/mngsvr/index.jsp	- □
	Cosminexus Management Server [運用管理ポータル] [ログアウト] [パージョン情報
<u>ホスピュー</u> サー/ビュー [シリーの初期代] ■■論理サー/の起動/停止 ■動DefaultDomain	BER BERN-SUD (ロンアジウリン・ジュンド## DefaultDomain

11) 「ログの表示」画面で、「KEOS20015-I 一括停止を終了します。」メッセージを 確認して[一括起動/停止]をクリックします。

-	_ 0 _	t
C () (http://localhost:28080/mngsvr/index.jsp	P - C グ Cosminexus Manageme × グ 地方公会計構象ソフトウェア 🗋 🚖 🕄	ð
	Cosminexus Management Server [運用管理ポータル][ログアウト][バージョン情報]	1
	DefaultDomain	^
	- 実施特防防陽: □秒 - 「適用」 実新時刻: 15/09/17 23:40 JST (最新の情報に更新) - 「括記載ン停止」 - 記載順の設定 ログの表示 - 1521	
日間論理サーバの起動/停止 田島DefaultDomain	ログの表示	
	日本標準時 2015/09/17 23 40 38 JST KEOS20015-1 一括停止を終了します。	
	2015/09/17 23 4024 JST KEOS2005-1 PRF[Performance Tracerを停止ます。 2015/09/17 23 4024 JST KEOS20012-1 Koukaise/J2EE Serverを停止ます。 2015/09/17 23 4021 JST KEOS2005-1 Koukaise/J2EE Serverを停止ます。 2015/09/17 23 4021 JST KEOS2005-1 Koukaise/J2EE Serverを停止ます。 2015/09/17 23 4001 JST KEOS2005-1 Koukaise/J2EE Serverを停止ます。 2015/09/17 23 4001 JST KEOS2005-1 Koukaise/J2EE Serverを停止ます。 2015/09/17 23 1519 JST KEOS2007-1 Koukaise/J2EE Serverを起動します。 2015/09/17 23 1518 JST KEOS2007-1 Koukaise/J2EE Serverを起動します。 2015/09/17 23 1518 JST KEOS2007-1 Koukaise/J2EE Serverを起動します。 2015/09/17 23 1131 JST KEOS2007-1 Koukaise/J2EE Serverを起動します。 2015/09/17 23 1132 JST KEOS2007-1 Koukaise/J2EE Serverを起動します。 2015/09/17 23 1131 JST KEOS2007-1 Koukaise/J2EE Serverを起動します。	~
	All Rights Reserved. Copyright (C) 2012; 2013; Hitachi, Cu	Ē

12) 「一括起動/停止」画面で [稼働状況] が「停止」であることを確認します。

〈 期末一括仕訳の場合 〉

期末一括仕訳の場合は、「PRF」「kokaikei」「kokaikeiweb」の[稼働状況]が 「停止」であることを確認します。

A http://locahost:28080/mnosvr/index.iso	D + C A Cosmissions Manageme	x // 治方公会計標書//フトイャ7	
	Cosminexus Management Serv	er 〔運用管理ポータ	ルレ] [ログアウト] [バージョン情報]
	ADefaultDomain		
ホストビュー サーバビュー	更新時間間隔: 3秒	✔ 適用 更新時刻: 15/0	19/17 23:44 JST [最新の情報に更新]
[シリーの初期化]	一括起動/停止	こ動類序の設定	ログの表示
日 ■ 論理サーバの起動/停止 田 鼻DefaultDomain	稼働状況 一括起動	一括停止	一括再起動
	<u>論理サーバの稼働状況</u>		
	稼働状況 起動順序 論理サーク	バ名 ホスト名	自動再起動
	停止 Depre	WIN-P4PRTJ82L8L	有効
	停止 0 shoukaikei	WIN-P4PRTJ82L8L	有効
	停止 0 Skoukaikeiweb	WIN-P4PRTJ82L8L	有効
		All Rights Reserved	1 Copyright (C) 2018; 2013; (Hitischi) (CHA)

〈 日々仕訳の場合 〉

日々仕訳の場合は、「PRF」「kokaikei」「kokaikei_soap」「kokaikeiweb」 「kokaikeiweb_soap」の[稼働状況]が「停止」であることを確認します。

						_ D X	
Comparison of the second secon	/index.jsp	0 - C	<i>e</i> Cosminexus Manage	eme ×		₼ ★ 🕸	
Cosminexus Management Server [運用管理ボータル] [ログアウト] [バージョン情報]							
80DefaultDomain							
ホストビュー サーバビュー	更新時間間	17篇:31秒	✔ 適用 更新時刻]: 15/12/16 2	1:29 JST [最	新の情報に更新]	
[ツリーの初期化]		起動/停止	起動順序の	設定	ログの剥	ا	
日 「 日	稼饉	财状况	一括起動	一括停止	一括	再起動	
	論理+	ナーノ	、の稼働状	況			
	<u> </u>						
	稼働状況	己動順序	論理サーバ名	ホスト	名	自動再起動	
	停止		PRF	WIN-3FQRC	UCQ60P	有効	
	停止	0	se ⁹ kokaikei	WIN-3FQRC	UCQ60P	有効	
	停止	0	sekokaikei_soap	WIN-3FQRC	UCQ60P	有効	
	停止	0	Skokaikeiweb	WIN-3FQRC	UCQ60P	有効	
	停止	0	Skokaikeiweb_soap	WIN-3FQRC	UCQ60P	有効	
-							
			All Rights R	eserved. Copyr	ight (C) 2012	2, 2013, Hitachi, Ltd.	

13) 「運用管理ポータル」画面で [ログアウト] をクリックします。

	6 J		-		×			
http://localnost:28080/mngs	svr/index.jsp	2 - 0	Cosminexus Manage	eme ×	ហែងខ			
Cosminexus Management Server [運用管理ボー <mark>い] [ログアウト] [/</mark> ージョン情報]								
	BDefaultDomain							
<u>ホストビュー</u> サーバビュー	更新時間	間隔: 3秒	✔ 適用 更新時刻]: 15/12/16 21:29 JST [#	新の情報に更新】			
[ツリーの初期化]		括起動/停止	起動順序の	設定 ログの表	表示			
□■ 論理サーバの起動/停止 田島DefaultDomain	稼	働状況	一括起動	一括停止 一括	再起動			
	論理·	サーバ	「の稼働状	況				
		•						
	稼働状況	起動順序	論理サーバ名	ホスト名	自動再起動			
	停止	0	PRF	WIN-3FQROUCQ60P	有効			
	停止	80	sekokaikei	WIN-3FQROUCQ60P	有効			
	停止	80	🕏 kokaikei_soap	WIN-3FQROUCQ60P	有効			
	停止	90	Skokaikeiweb	WIN-3FQROUCQ60P	有効			
	停止	90	Skokaikeiweb_soap	WIN-3FQROUCQ60P	有効			
			All Rights R	eserved. Copyright (C) 201:	2, 2013, Hitachi, Ltd.			

14) 「運用管理ポータル」画面右上の×ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じます。



- (3) DB サーバのプロセス停止
 - 1) [スタート] ボタンをクリックします。



2) サーバの場合は、 [下矢印] ボタンをクリックします。

2040-6./R6	Res erved Taylow
6	19270-9-
9201+J	
۲	

 [HiRDBSingleServer] - [HiRDB コマンドプロンプト] をクリックして、 HiRDB コマンドプロンプトを起動します。



 4) 「HiRDB コマンドプロンプト」画面で「pdls -d prc」と入力した後、エンターキーを 押下し、「pdls -d prc」コマンドを実行します。

C 8 1	管理者: HiRDB/SingleServer	Ŀ	•	3	x
C:¥win32app¥hi	tachi¥hirdb_s¥BI₩pdls -d prc _				<u>^</u>

5) TIME 欄がすべて「999999」であることを確認します。

C:N.			4	管理者: H	iRDB/Sing	leServer	_	x c
								^
C:¥win	32app¥hi	tachi¥h	<u>irdb</u>	_s¥BIN>pd	ls -d prc			
HUSTNA	ME : WIN	I-5C3AUS	561C/ł	-(105130)	TIME			=
STATUS	PID	UID 6	ilU	SVID		PRUGRAM		
	4224	U O	Ŭ	SdSUI	9999999			
	3470 2200	U A	U A	SOSU 0 1	999999			
	0676 2004	0	0	sasu i adaû î	000000			
	1062	0	ň	susui ede01	0000000			
	4000	ň	ň	susui edefii	qqqqqq			
	3376	ň	ň	sds01	9999999			
	4904	ň	ň	sds01	9999999			
	1084	ŏ	ŏ	sds01	9999999			
Ē	1324	Ŏ	Ŏ	sds01	9999999			
Ē	4892	Ō	Ō	sds01	9999999			
L	4376	0	0	sds01	9999999			
L	4628	0	0	sds01	9999999			
L	4840	0	0	sds01	9999999			
L	4244	0	0	sds01	9999999			
L	4248	0	0	sds01	9999999			
L	5072	0	0	sds01	9999999			
L	4444	0	0	sds01	9999999			
L	4492	0	Q	sds01	9999999			
Ļ	4568	0	Q	sds01	9999999			
Ļ	4228	0	Q	sds01	9999999			
Ļ	5128	0 Ô	Ŏ	sds01	9999999			
	5144	Ŭ	Ŭ	sdsUl	9999999			
	5156	Ň	Ŭ	sdsUl	9999999			
	5168	U 0 —	U	sdsUl	9999999			
	0816	0	U	SdSUT	999999			×
<u> </u>						-		► 34

6) 「HiRDB コマンドプロンプト」画面で「pdstop」と入力した後、エンターキーを押下 し、「pdstop」コマンドを実行します。

61	管理者: HiRDB/SingleServer	_ D X	
E:¥hirdb_s¥BI <mark>⊅pdstop_</mark>			^ =

7) 実行結果が KFPS01841-I 及び KFPS01850-I メッセージであることを確認します。

G11	管理者: HiRDB/SingleServer	
E:¥hirdb_s¥BIN>pdstop 6328_00•00•01_upt1rdm	KEPS01841-1 HiRDR unit unt1 termina	 ted_mode_= NORM
AL 6328 00:00:01 unt1 _rdm	KFPS01850-I HiRDB system terminated	. mode = NORMAL
E:¥hirdb_s¥BIN> _		

- ※実行結果が KFPS01863-E メッセージの場合、「HiRDB コマンドプロンプト」画面 で「pdls -d ust」と入力した後、エンターキーを押下し、「pdls -d ust」コマンドを 実行して HiRDB の稼働状態を確認します。
 - ・UNIT-STAT の下に STOP が表示されていれば HiRDB は停止していますの で、項番 8) へ進んでください。
 - UNIT-STAT の下に ONLINE が表示されたときは、項番 6) から再度やり直し てください。
 - ・UNIT-STAT の下に STARTING が表示されたときは、開始途中のため時間を おいて項番 6) から再度やり直してください。
- FliRDB コマンドプロンプト」画面で「pdls」と入力した後、エンターキーを押下し、「pdls」コマンドを実行します。



9) 実行結果が KFPS01853-W メッセージであることを確認します。



10) 「HiRDB コマンドプロンプト」画面の右上の×ボタンをクリックし、ウィンドウを 閉じます。

61	管理者: HiRDB/SingleServer
E:¥hirdb_s¥BIN>pdstop 6328 00:00:01 unt1 _rdm AL	KFPS01841-I HiRDB unit unt1 terminated. mode = NORM
6328 00:00:01 unt1 _rdm	KFPS01850-I HiRDB system terminated. mode = NORMAL
E:¥hirdb_s¥BIN>pdls 4472 00:00:23 unt1 cute pdls command, unit stat	KFPS01853-W Hostname=WIN-P4PRTJ82L8L, unable to exe e not ONLINE
E:¥hirdb_s¥BIN> _	

(4) サービスの停止

1) [スタート] ボタンをクリックします。



2) サーバの場合は、 [下矢印] ボタンをクリックします。

		e	
	A		
	832"4	19672-7*	
C	738941 •		

3) 〈 スタンドアロン PC の場合 〉

[Windows 管理ツール] - [サービス] をクリックします。



〈 サーバの場合 〉

[サービス]をクリックします。



 「サービス」画面にて、一覧より [Cosminexus Management Server] を <u>右クリック</u>し、メニューより [停止] をクリックします。

ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルブ(H) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6 サ ービス
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)
● サーゼス (ローカル) ● サーゼス (ローカル) Cosminexus Management Server 名前 説明 状態 スタートアップの種類 ログオン サービスの停止 サービスの停止 ● Base Filtering Engine ペース 手動 リガー 動力 Local S ● Block Level Backup Engine のBES 手動 「りガー朝始) Local S ● Block Level Backup Engine WBE 手動 「りガー朝始) Local S ● Block Level Backup Engine WBE 手動 (リガー朝始) Local S ● Bloctont アーヴィガートサー Bloct 手動 (リガー朝始) Local S ● Bloctont ローヴ・サボートサージ Bloct 手動 (リガー朝始) Local S ● Bloctont ローヴ・サボートサージ Bloct 手動 (リガー朝始) Local S ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●<		= 🔿 📅 🔯 🗟 🛃 📷 🕨 🖩 II 🕨
Cosminexus Management Server 名前 説明 状態 スタートアップの種類 Dグオン サービスの停止 サービスの再起き (6) Bitlocker Drive Encryption (7) Bitlock Veer Drive Encryption (7) Bitlock Veer Backup Engrieu (7) Bitlock Dit T= 7+77 7-1+72 (7) Bitlock Dit T= 7+77 7+7+72 (7) Bitlock Dit T= 7+77 7+71 (7) Context Dit Licens Service (ClipS (7) Conserted Devices Platfor (7) Connected Devices Platfor (7)		3 サービス (ローカル) ○ サービス (ローカル)
サービスの等止 サービスの再発動 Gill Base Filtering Engine ペース 実行中 自動 Local S Gill Block Level Dave Encryption BDES 手動 Local S Gill Block Level Dave Encryption BDES 手動 Local S Gill Block Level Dave Encryption BUEL 手動 Local S Gill Block Level Backup Engine WBE 手動 Local S Gill Block Level Backup Engine WBE 手動 Local S Gill Block Level Backup Engine WBE 手動 Local S Gill Block Level Backup Engine WBE 手動 Local S Gill Block Corth J Block 手動 Local S Gill Block Level Backup Engine CaptureService, 670bd Wind 手動 Local S Gill CaptureService, 670bd Wind 実行中 手動 Local S Gill CaptureService, 670bd Wind 実行中 手動 Local S Gill CaptureService, 670bd Wind 実行中 自動 Coral S Gill CaptureService, 670bd Cine 実行中 自動 Coral S Gil Connected D	^ 説明 状態 スタートアップの種類 ログオン	Cosminexus Management Server 名前 ^个 説明
Cosminexus Management S 実行中 自動 Local S ④, Cosminexus Management S 実行中 自動 Local S ④, Credential Manager セキュ 実行中 手動 Local S ④, Credential EnrollmentManag 資格 実行中 自動 Local S ④, Credential EnrollmentManag 資格 実行中 自動 Local S ④, Credential EnrollmentManag 資格 実行中 自動 Networ ④, Data Sharing Service アブリ 手動 Local S	小 説明 状態 スクートアップの種類 Dグオン ng Engine ベース 案行中 自動 Local S Nive Encryption BDES 手動(トリガー開始) Local S H Backup Engine WBE 手動(トリガー開始) Local S + ディブ グブークン Bluet 手動(トリガー開始) Local S 1 - ザ・ガークン Bluet 手動(トリガー開始) Local S 1 - ザ・ガークン Bluet 手動(トリガー開始) Local S 1 - ザ・ボー・サーズ Bluet 手動(トリガー開始) Local S vice_670bd Wind 要前 Networm vice_670bd Wind 要前 Local S Propagation 1 - ザ 手動(トリブ 「夢に<) olation CNG	Cosminexus Management Server 名前 見明 サービスの停止 (%) Base Filtering Engine ペース サービスの再起き (%) Bite Cote Prive Encryption BDES (%) Bite Cote Prive Encryption BDES (%) Bite Cote Prive Backup Engine (%) Bite Cote Prive Encryption (%) Cote Prive Encryption (%) Cote Prive Encryption (%) Cote Prive Encryption (%) Computer Browser (%) Computer Browser (%) Connected Devices Platform (%) Connected Devices
With Delivery Optimization コンテ 自動 (遅延開始、ト Networ	ptimization コンテ 自動 (遅延開始、ト Networ	Decom Server Process Laurum Decom Decom Server Process Laurum Decom Server Process Laurum Decom Decom Decom Server Process Laurum Decom Decom Server Process L
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5) 「サービス」画面にて、一覧より [Cosminexus Management Server – Administration Agent] を<u>右クリック</u>し、メニューより [停止] をクリックします。

🔍 サービス							
ファイル(F) 操作(A)	表示(V) ヘルプ(H)						
♦ ♦ 🗖 🖸 🖉	à 📑 🛛 🖬 🕨 🔲 II 🕩						
🥥 サービス (ローカル)	○ サービス (ローカル)						
	Cosminexus Management Server -		説明	状態	スタートアップの種類	ログオン	
	Administration Agent	🖾 Base Filtering Engine	ベース	実行中	自動	Local S	
	u danami	BitLocker Drive Encryption	BDES		手動 (トリガー開始)	Local S	
	<u>サービスの伊止</u> サービスの再記動	Block Level Backup Engine	WBE		手動	Local S	
		Bluetooth オーディオ ゲートウェ	Bluet		手動 (トリガー開始)	Local S	
		🚇 Bluetooth サポート サービス	Bluet		手動 (トリガー開始)	Local S	
		🥋 Bluetooth ユーザー サポート サ	Bluet		手動 (トリガー開始)	Local S	
		🖏 BranchCache	このサ		手動	Networ	
		🆏 CaptureService_670bd	Wind		手動	Local S	
		🎑 Certificate Propagation	ユーザ		手動 (トリガー開始)	Local S	
		🖏 Client License Service (ClipS	Micr	実行中	手動 (トリガー開始)	Local S	
		🍓 CNG Key Isolation	CNG	実行中	手動 (トリガー開始)	開始(S)	
		🍓 COM+ Event System	サポー	実行中	自動	(奈止(O)	
		COM+ System Application	コンポ		手動	停止(0)	
		🍓 Computer Browser	ネット		手動 (トリガー開始)	—————————————————————————————————————	
		Connected Devices Platfor	このサ	実行中	自動 (遅延開始、ト	冉開(M)	
		Connected Devices Platfor	このユ	実行中	自動	再起動(E)	
		Connected User Experience	Conn	実行中	自動	すべてのタスク(K) >	
		ConsentUX_6/0bd	Conn		手動		
		ComMessaging)至7首···· Man	电行曲	ナ則	版制の音報に定制(F)	
		Cosminexus HTTP Server	IVIAII	关11 平	王勳	プロパティ(R)	
		Cosminexus Management S			自動	ヘルプ(H)	
		Cosminexus Management S		実行中	自動	Local S	
		Credential Manager	セキユ	実行中	手動	Local S	
		CredentialEnrollmentManag	資格		手動	Local S	
		Cryptographic Services	提供	実行中	自動	Networ	
		🍓 Data Sharing Service	アプリ		手動 (トリガー開始)	Local S	
		🖏 DCOM Server Process Laun	DCO	実行中	自動	Local S	
		Delivery Optimization	コンテ		自動 (遅延開始、ト	Networ	
	`\ 拡張 \ 標準 /						

6) 「サービス」画面にて、一覧より [HiRDB/Single Server] を<u>右クリック</u>し、 メニューより [停止] をクリックします。

端 サービス								
ファイル(F) 操作(A)	表示(V) ヘルプ(H)							
) 🗟 🛛 📷 🕨 🔲 🖬 🕨							
🔍 サービス (ローカル)	○。サービス (ローカル)							
	HiRDB/SingleServer	名前	説明	状態	スタートアップの種類	ログオン		
		Sunction Discovery Resourc	<u>ເ</u> ທີ່ມີ		手動 (トリガー開始)	Local S		
	サービスの存住 サービスの再もつか	🥋 GameDVR とブロードキャスト ユ	このユ		手動	Local S		
		Geolocation Service	このサ		手動 (トリガー開始)	Local S		
		CraphicsPerfSvc	Grap		手動 (トリガー開始)	Local S		
		Group Policy Client	管理	実行中	自動 (トリガー開始)	Local S		
		Arrow HiRDB/ClusterService			手動	Local S		
		HiRDB/SingleServer		実行中	自動	Level C		
		Altachi Network Objectplaz			手動	盟始(S)		
		🍓 Hitachi Network Objectplaz			手動	停止(O)		
		🥋 Human Interface Device Ser	キーボ		手動 (トリガー	一時停止(0)		
		🤐 HV ホスト サービス	ホスト		手動 (トリガー	再開(M)		
		HWS_kokaikeiweb		実行中	手動	亜 起動(F)		
		🍓 Hyper-V Data Exchange Ser	仮想		手動 (トリガー	12/02/07/07		
		Hyper-V Guest Service Interf	仮想		手動 (トリガー	すべてのタスク(K)	>	
		🆏 Hyper-V Guest Shutdown S	この		手動 (トリガー	最新の情報に更新(F)		
		🌼 Hyper-V Heartbeat Service	定期		手動 (トリガー	BKAN OF HKIC SCAN (1)		
		Arrow Hyper-V PowerShell Direct S	仮想		手動 (トリガー	プロパティ(R)		
		Arrow Content and Arrow Conten	<u>ະ</u> ທ		手動 (トリガー			
		🥋 Hyper-V ボリューム シャドウ コピ	物理		手動 (トリガー。	()()(H)		
		🥋 Hyper-V リモート デスクトップ仮	仮想		手動 (トリガー開始)	Local S		
		🖏 IKE and AuthIP IPsec Keying	IKEE		手動 (トリガー開始)	Local S		
		🖏 Intel(R) Content Protection	Intel(手動	Local S		
		Intel(R) HD Graphics Contro	Servi	実行中	自動	Local S		
		🤹 Internet Connection Sharin	木-ム		手動 (トリガー開始)	Local S		
		🔍 IP Helper	接続	実行中	自動	Local S		
		🤐 IP 変換構成サービス	v4と		手動 (トリガー開始)	Local S		
		🍓 IPsec Policy Agent	インタ		手動 (トリガー開始)	Networ		
		KtmRm for Distributed Trans	分散		手動 (トリガー開始)	Networ		
		🖏 Link-Layer Topology Discov	PC と		手動	Local S		
	↓	AB						
	(14.14)/xt.4t.							

7) 「サービス」画面にて [Cosminexus Management Server] 及び [Cosminexus

Management Server - Administration Agent]、 [HiRDB/Single Server] の状態が 空白になっていることを確認してください。

🔍 サービス						
ファイル(F) 操作(A)	表示(V) ヘルプ(H)					
	🛓 👔 🕞 🖉 🖬 🖬 🕹					
🤍 サービス (ローカル)	○、サービス (ローカル)					
		2± ^	20.99	44-66	フク レマッゴの笹栖	D//+>
	項日を選択9つと説明が衣示されよ9。		57C 999	北肥	大ジードアップの/主規	6942
		Base Filtering Engine	∧- <i>X</i>	美仃甲	日朝	Local S
		BitLocker Drive Encryption	DUES		手動(ドリカニ開始) エ動	Local S
		Block Level Backup Engine	Rhuet		チ動 手動(同じー明約)	Local S
		Bluetooth / - F1/ / - F//	Bluet		手動(トリガー開始) 手動(トリガー開始)	Local S
		Restorth J-ff- #ff-b #	Bluet		子動(ドリガニ(用))(ロ) 千點(トロガニ明が)	Local S
		BranchCacho	70#		子動(1107)(第9月) 千動	Networ
		CaptureService 670bd	Wind		, 助	localS
		Certificate Propagation	7_#f		チョの チ動 (トリガー明松)	Local S
		Client License Service (Clins	Micr	実行由	手動(トリガー開始) 手動(トリガー開始)	Local S
		CNG Key Isolation	CNG	実行中	手動(トリガー開始)	Local S
		COM+ Event System	サポー	実行中	自動	Local S
		COM+ System Application	コンポ		手動	Local S
		Computer Browser	ネット		 手動 (トリガー開始)	Local S
		Connected Devices Platfor	このサ	実行中	自動(運延開始、ト	Local S
		Connected Devices Platfor	このユ	実行中	自動	Local S
		Connected User Experience	Conn	実行中	自動	Local S
		ConsentUX_670bd	Conn		手動	Local S
		🥋 Contact Data_670bd	連絡		手動	Local S
		🆏 Core Messaging	Man	実行中	自動	Local S
		🖏 Cosminexus HTTP Server			手動	Local S
		🖏 Cosminexus Management S			自動	Local S
		🖏 Cosminexus Management S	_ L		自動	Local S
		🏩 Credential Manager	セキユ	実行中	手動	Local S
		🖏 CredentialEnrollmentManag	資格		手動	Local S
		🖏 Cryptographic Services	提供	実行中	自動	Networ
		🐏 Data Sharing Service	アプリ		手動 (トリガー開始)	Local S
		OCOM Server Process Laun	DCO	実行中	自動	Local S
		Delivery Optimization	コンテ		自動 (遅延開始、ト	Networ
	↓ 拡張 / 標準 /					

- (5) ミドルウェアのアンインストール
 - 1) [スタート] ボタンをクリックします。



2) サーバの場合は、 [下矢印] ボタンをクリックします。



- 3) 〈 スタンドアロン PC の場合 〉
 - ① [設定]をクリックします。

	ス <i>9−</i> ト
8	kokaikei
D	ドキュメント
	ピクチャ
ŝ	設定
Ф	電源

② 「設定」画面にて、 [アプリ]をクリックします。

設定				- 0 ×
		Windows の設定		
	設定	この検索	Q	
	デバイス Bluetooth、 プリンター、 マウス	電話 Android, iPhone のリンク	ネットワークとインターネット Wi-Fi、臨内モード、VPN	個人用設定 容景、ロック画画、色
アプリ アンインストール、原定値、オブション の機能	アカウント アカウント、メール、同期、職場、家 版	時刻と言語 音声認識、地域、日付	グーム Xbox Game Bar、キャプチャ、配 信、ゲームモード	
 検索 マイファイル、アクセス許可の映南 	ブライバシー 場所、カメラ、マイク	更新とセキュリティ Windows Update、回復、パック アップ		

〈サーバの場合〉

① [コントロールパネル]をクリックします。

Windows システム ツール
💫 РС
Windows PowerShell
三二 エクスプローラー
管理ツール
לכסל אכאב 🔤
コントロール パネル

「コントロールパネル」画面にて、[プログラムのアンインストール]をクリックします。



- 4) 以下のプログラムを選択し、アンインストールします。(インストールされている 全てのプログラムに対して、選択及びアンインストールを繰り返してください)
- ・COBOL2002 Net Client RunTime(サーバの場合は COBOL2002 Net Server RunTime)
- HiRDB
- HiRDB/Single Server
- SEWB+/STANDARD-SUBROUTINE
- SORT Version8
- uCosminexus Application Server-R
- Microsoft Access database engine 2010(Japanese)

〈 スタンドアロン PC の場合 〉

← 設定		
命 赤-ム	アプリと機能	
設定の検索の	Microsoft Corporation	2019/12/07
וליד	COBOL2002 Net Client Runtime	47.6 MB
	03.04.20	2021/02/03
〒 アプリと機能		中市 アンインフトール
≒ 既定のアプリ		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
ロユ オフライン マップ	Cortana Microsoft Corporation	8.00 KB 2019/12/07
国 Web サイト用のアプリ	EMOBILE GL04P driver	2021/02/01
		2021/02/01
コービデオの再生	Groove 51-5977 Microsoft Corporation	16.0 KB 2019/12/07
早 スタートアップ	HEIF 画像拡張機能	16.0 KB
	Microsoft Corporation	2019/12/07
	HIRDB	2021/02/05
	HiRDB/SingleServer	
		2021/02/05
	Microsoft Access database engine	2010 (Japane 120 MB 2021/02/08
	Microsoft Edge	a na mengan kacilatan Ana mengan kacilatan

一覧から該当のプログラムを選択し、 [アンインストール]をクリックします。

〈 サーバの場合 〉

プログラムを選択して**右クリック**し、[アンインストール]を選択します。

	プログラムと機能		- D X
ر–۵۱<۲ • 📓 • → ()	レパネル ▶ プログラム ▶ プログラムと機能	✓ C プログラムと機能の検索	Q,
コントロール パネル ホーム インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムのアンインストールまたは変す プログラムをアンインストールするには、一覧からプロ ます。	更 げラムを選択して [アンインストール]、[変更]、または [修	復] をクリックし
mindows の機能の有効化はれば 無効化	整理 ▼ アンインストール		H 🕶 🔞
	名前	発行元	インストール日
	End COBOL 2002 Net Server Runtime	Hitachi, Ltd.	2016/01/28
アンインスト-	-ル(U)	HITACHI	2016/01/28
	2. HiRDB/SingleServer	HITACHI	2019/04/23
	JP1/NETM/DM Client	Hitachi, Ltd.	2017/12/25
	Microsoft Access database engine 2010 (Japanese) Microsoft Corporation	2021/04/15
	SEWB+/STANDARD-SUBROUTINE	Hitachi, Ltd.	2019/08/01
	🐻 SORT Version8	Hitachi, Ltd.	2016/01/28
	😡 Symantec Endpoint Protection	Symantec Corporation	2020/06/22
	uCosminexus Application Server-R	Hitachi, Ltd.	2020/02/07
	<		>
	C0B0/ Hitachi, Ltd. 製品バージョン: 03 ヘルプのリンク: ht	.03.20 サポートのリンク: http://www tp://www.hitachi サイズ: 48.6 MB	v.hitachi.co.jp/

- 5) 以下のフォルダを削除するため、各フォルダを選択した後、右クリックし、メニュー より [削除] をクリックします。
 - (注)以下に記載しているフォルダ名称は、インストール手順書の 1-1 節の表 1-2 の 事前に決めておく項目の推奨値となります。推奨値から変更してインストール している場合は、設定した値に読み替えてください。
- ・「C:¥win32app¥hitachi¥hirdb_s」フォルダ
- ・「C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus」フォルダ

²⁰¹¹ C → ローカルディスク(C:) → win32app → H	iitachi →	~	ō	hitach	iの検索		~
名前 ^	更新日時	種類		サイズ			
hirdb_s	2021/02/13 23:23	開く(O) 新しいウイント クイックアク・ ● Microsoft E アクセスを許 以前のパーシ ライブラリに返 スタートメニュ 送る(N) 切り取り(T) コピー(C)	^ド ウで開 セスにピ Oefendo 「すする((ジョンの役 き加(1) 1-にピン	く(E) ン留めする erでスキャンする. G) 夏元(V) ?留めする		>	
		ショートカット 削除(D) 名前の変更 プロパティ(R)	の作成((M)	(S)		_	

(6) 地方公会計標準ソフトウェアのアンインストール

以下のフォルダを削除するため、各フォルダを選択した後、右クリックし、メニューより [削除]をクリックします。

- (注)以下に記載しているフォルダ名称は、インストール手順書の 1-1 節の表 1-2 の事前に 決めておく項目の推奨値となります。推奨値から変更してインストールしている 場合は、設定した値に読み替えてください。
- ・「C:¥kokaikei」フォルダ
- ・「C:¥kokaikei_ap」フォルダ
- ・「C:¥kkaikei_ap」フォルダ ※日々仕訳の場合

有	表示			~ 3
PC	- ローカル ディスク (C:) →		ٽ ~	,○ ローカル ディスク (C:)の検索
^	名前	更新日時	種類	サイズ
~	build csv-load-tool_zaims csv-load-tool_zaims0 csv-load-tool_zaims1 Intel kokaikei_ap PerfLogs Program Files Program Files (x86) SwSetup	2021/05/25 11:43 2021/02/10 22:30 2020/07/29 15:29 2020/08/12 13:46 2016/08/25 10:17 2021/05/25 10:09 2021/05/25 10:08 2019/12/07 18:14 2021/02/01 13:18 2021/02/01 13:18 2016/08/25 10:13	ファイル フォルダー ファイル フォルダー	開く(O) 新しいウィンドウで開く(E) クイック アクセスにピン留めする ↓ Microsoft Defender でスキャンする. アクセスを許可する(G)
	testdata-setup win32app Windows Windows10Upgrade ユーザー testdata-setup.zip	2021/01/25 14:21 2016/07/24 23:22 2021/05/25 12:29 2019/07/22 15:04 2021/02/01 13:24 2021/01/25 13:00	ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー 圧縮 (zip 形式) フォ.	以前のパージョンの復元(V) ライブラリに追加(I) スタートメニューにピン留めする 送る(N) 切り取り(T) コピー(C) ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M)

一以上一

3. 付録

<u>地方公会計向け前提ミドルウェアセット</u>

項番	ライセンス		製品保守		
	製品名称	形名	対応時間	形名	
1	基本版地方公会計向け前提		平日 8:00-19:00	ST-2CZY24141	
2	ミドルウェアセット		24 時間週 7 日	ST-2CZY24143	
3	拡張版地方公会計向け前提	P-2AZY-2314	平日 8:00-19:00	ST-2AZY23141	
4	ミドルウェアセット		24 時間週 7 日	ST-2AZY23143	
5	地方公会計向け前提ミドル	P-2AZY-2514	平日 8:00-19:00	ST-2AZY25141	
6	ウェア追加ライセンスセット		24 時間週 7 日	ST-2AZY25143	
7	スタンドアロン PC 版地方	P-2CZY-2514	平日 8:00-19:00	ST-2CZY25141	
8	公会計向け前提ミドルウェア セット		24 時間週 7 日	ST-2CZY25143	
9	地方公会計向け前提ミドル	P-2AZY-2414	平日 8:00-19:00	ST-2AZY24141	
10	ウェアセット		24 時間週 7 日	ST-2AZY24143	

表 1. 地方公会計向け前提ミドルウェアのライセンス及び製品保守の一覧

<u>インストール手順書の推奨値</u>

項番	項目	推奨値	備考
1	スタンドアロン PC または サーバの IP アドレス		OS 設定時の値
2	スタンドアロン PC または サーバのホスト名		OS 設定時の値
3	地方公会計前提ミドル ウェア[ユーザ情報]の ユーザ名		職員名など
4	地方公会計前提ミドル ウェア [ユーザ情報] の 会社名		団体名など
5	作業フォルダ	C:¥	
6	インストール手順書 内に記載している作業 フォルダ	kokaikei	
7	アプリケーションログ フォルダ	kokaikei¥log	
8	インストール先ドライブ 	C:¥	
9	HiRDB のインストール 先	win32app¥hitachi¥hirdb_s	
10	COBOL2002 のインスト ール先	Program Files (x86)¥Hitachi¥COBOL2002	
11	SORT のインストール先	Program Files (x86)¥Hitachi¥SORT	
12	SEWB+/標準サブルーチ ンのインストール先	Program Files (x86)¥Hitachi¥SEWB+STD_SUB	
13	uCosminexus Application Server の インストール先	Program Files¥Hitachi¥Cosminexus	
14	HiRDB/Run Time のイン ストール先	Program Files¥HITACHI¥HiRDB	
15	Microsoft Access Database Engine のイ ンストール先	Program Files¥Microsoft Office	

表 2. インストール手順書の 1.1 節の表 1-2 の事前に決めておく項目の推奨値

項番	項目	推奨値	備考
16	業務データ格納先ドライブ	C:¥	C ドライブの空 き容量が確保 できない場合 は、別ドライブ でもよい。
17	HiRDB セットアップ先	win32app¥hitachi¥hirdb_s¥area	
18	ダウンロード/アップ ロードファイルフォル ダ	kokaikei_ap¥online	
19	Cosminexus Management Server の管理ユーザアカウ ントの管理ユーザ ID	kokaikei_CMSadmin	
20	Cosminexus Management Server の管理ユーザアカウ ントのパスワード	Kok@ike1	
21	システム構成パターン		
22	減価償却パターン		
23	自治体コード		5 桁
24	会計年度		西暦4桁
25	団体名		全角文字 20 文 字以内
26	インストールユーザ		インストール する 0S ユーザ
27	地方公会計標準ソフト ウェアの初期登録ユーザ (admin)のパスワード		半角英数字 20 文字以内 (ユー ザ名称 admin は 変更不可)